Systemparameter RP

Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im Kapitel Systemparameter[1] im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

Die Parameter des RP-Moduls gelten systemweit; es gibt keine Mandanten-Einstellungen, die sie überschreiben.

Referenz der relevanten Systemparameter für das RP-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
rp	RpReportDefinitionServiceVeraltet	showDeleteLastButton	Zeigt beim Bearbeiten einer Reportdefinition die Schaltfläche, mit der alle Reportdesigns bis auf das letzte gelöscht werden.	true/false (Standard: true)
rp	RpReportDefinitionServiceVeraltet	showDeleteButton	Zeigt beim Bearbeiten einer Reportdefinition die Schaltfläche, mit der das letzte Reportdesign gelöscht wird.	true/false (Standard: true)
rp	RpReportDefinitionServiceVeraltet	showDownloadButton	Zeigt beim Bearbeiten einer Reportdefinition die Schaltfläche zum Herunterladen des Reportdesigns.	true/false (Standard: true)
rp	RpOptions	maxLogSizeMegabyte	Maximale Größe in MB, bis zu der das BIRT-Protokoll einer Reportausführung angezeigt wird; längere Protokolle werden abgeschnitten.	Zahl (Standard: 10)
rp	RpOptions	maxReportExecutionTimeSeconds	Legt fest, wie lange die BIRT Reportgenerierung maximal in Sekunden dauern darf. Wird dieser Wert in der Laufzeit überschritten, so	default: 45

			wird abgebrochen. Gilt nur für die Ausgabe als HTML (nicht für PDF und Excel); 0 bedeutet keine Begrenzung.	
rp	RpOptions	maxReportSizeMegaByte	Legt fest, wie groß der von BIRT erzeugte Report in MB maximal sein darf. Gilt nur für die Ausgabe als HTML (nicht für PDF und Excel); 0 bedeutet keine Begrenzung.	default: 7
rp	RpOptions	selectedUidsPartitionSize	Maximale Anzahl ausgewählter Datensätze (z.B. Personen), die in einer Datenbankabfrage eines Reports gemeinsam abgefragt werden; größere Auswahlen werden in mehrere Abfragen aufgeteilt. Der Wert muss zur Datenbank passen (Oracle höchstens ca. 500, SQL Server höchstens ca. 2100).	Zahl (Standard: 2000)
rp	BirtEngineFactory	logLevel	Protokollierungsstufe der BIRT-Engine (Java-Log-Level, z.B. WARNING, INFO, FINE). Wird beim Start bzw. bei der Neuinstallation der BIRT-Engine ausgewertet.	Log-Level (Standard: WARNING)
rp	BirtEngineFactory	logDir	Verzeichnis für die Protokolldateien der BIRT-Engine. Ist der Parameter leer, wird das Verzeichnis birtengine/log im Webdesk-Arbeitsverzeichnis verwendet. Wird beim Start bzw. bei	Pfad (Standard: leer)

			der Neuinstallation der BIRT-Engine ausgewertet; die Protokolldateien werden dabei gelöscht.	

1. /daisy/personalwolke-admin/5122-dsy.html?language=4