# Systemparameter RP

## Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im Kapitel Systemparameter[1] im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

Die Parameter des RP-Moduls gelten systemweit; es gibt keine Mandanten-Einstellungen, die sie überschreiben.

## Referenz der relevanten Systemparameter für das RP-Modul

| Modul | Bean | Eigenschaft | Erklärung | mögliche Wert(e) |
|---|---|---|---|---|
| **rp** | RpReportDefinitionServiceVeraltet | showDeleteAllButLastButton | Zeigt beim Bearbeiten einer Reportdefinition die Schaltfläche, mit der alle Reportdesigns bis auf das letzte gelöscht werden. | true/false (Standard: true) |
| **rp** | RpReportDefinitionServiceVeraltet | showDeleteButton | Zeigt beim Bearbeiten einer Reportdefinition die Schaltfläche, mit der das letzte Reportdesign gelöscht wird. | true/false (Standard: true) |
| **rp** | RpReportDefinitionServiceVeraltet | showDownloadButton | Zeigt beim Bearbeiten einer Reportdefinition die Schaltfläche zum Herunterladen des Reportdesigns. | true/false (Standard: true) |
| **rp** | RpOptions | maxLogSizeMegabyte | Maximale Größe in MB, bis zu der das BIRT-Protokoll einer Reportausführung angezeigt wird; längere Protokolle werden abgeschnitten. | Zahl (Standard: 10) |
| **rp** | RpOptions | maxReportExecutionTimeSeconds | Legt fest, wie lange die BIRT Reportgenerierung maximal in Sekunden dauern darf. Wird dieser Wert in der Laufzeit überschritten, so | default: 45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | wird abgebrochen. Gilt nur für die Ausgabe als HTML (nicht für PDF und Excel); 0 bedeutet keine Begrenzung. | |
| **rp** | RpOptions | maxReportSizeMegaByte | Legt fest, wie groß der von BIRT erzeugte Report in MB maximal sein darf. Gilt nur für die Ausgabe als HTML (nicht für PDF und Excel); 0 bedeutet keine Begrenzung. | default: 7 |
| **rp** | RpOptions | selectedUidsPartitionSize | Maximale Anzahl ausgewählter Datensätze (z.B. Personen), die in einer Datenbankabfrage eines Reports gemeinsam abgefragt werden; größere Auswahlen werden in mehrere Abfragen aufgeteilt. Der Wert muss zur Datenbank passen (Oracle höchstens ca. 500, SQL Server höchstens ca. 2100). | Zahl (Standard: 2000) |
| **rp** | BirtEngineFactory | logLevel | Protokollierungsstufe der BIRT-Engine (Java-Log-Level, z.B. WARNING, INFO, FINE). Wird beim Start bzw. bei der Neuinstallation der BIRT-Engine ausgewertet. | Log-Level (Standard: WARNING) |
| **rp** | BirtEngineFactory | logDir | Verzeichnis für die Protokolldateien der BIRT-Engine. Ist der Parameter leer, wird das Verzeichnis birtengine/log im Webdesk-Arbeitsverzeichnis verwendet. Wird beim Start bzw. bei | Pfad (Standard: leer) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | der Neuinstallation der BIRT-Engine ausgewertet; die Protokolldateien werden dabei gelöscht. | |

1. /daisy/personalwolke-admin/5122-dsy.html