

Verknüpfte Konnektoren

Verknüpfte Konnektoren stellen eine Verknüpfung zwischen Konnektoren dar, und ermöglichen so die Definition des Datenflusses.

Der verknüpfte Konnektor verbindet zwei Konnektor-Definitionen, indem sie hier als Ziel (Empfänger)- oder Quellkonnektoren (Sender) angegeben werden.

Beispiel eines Verknüpften Konnektors

The screenshot shows the 'Konnektoren' (Connectors) configuration window. At the top, there are tabs: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Synchronisieren', 'Initialisiere Connectoren', 'Zurück', and 'Löschen'. Below the tabs, the 'Name' field is set to 'Gruppenconnector'. The 'Quellconnector' (Source connector) is 'TaGroupConnector' and the 'Ziel Connector' (Target connector) is 'PoGroupConnector'. The 'Quelle Einschränkung/SQL' (Source restriction/SQL) field is empty. There are checkboxes for 'Löschung Synchronisieren?' (Delete synchronization?) and 'Konverter nach JS ausführen?' (Execute converter after JS?). Below these fields is a section titled 'Feld Verknüpfungen' (Field linkages). It contains a table with four columns: 'Quellname' (Source name), 'convert to', 'JS-Funktion' (JS function), and 'Zielname' (Target name). The table has three rows: 1) 'shortName' maps to 'shortName' with 'keine Konvertierung' (no conversion) and 'JS-Funktion bearbeiten' (edit JS function). 2) 'name' maps to 'name' with 'keine Konvertierung' and 'JS-Funktion bearbeiten'. 3) 'abzumod16' maps to '\$client' with 'keine Konvertierung' and 'Workflex'.

Quellname	convert to	JS-Funktion	Zielname
shortName	keine Konvertierung	JS-Funktion bearbeiten	shortName
name	keine Konvertierung	JS-Funktion bearbeiten	name
abzumod16	keine Konvertierung	Workflex	\$client

- **Name**
Name des Konnektors
- **Quellkonnektor**
(technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Konnektors
- **Zielkonnektor**
(technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Konnektors
- **Quelle Einschränkung / SQL**
mit diesem Parameter können verschiedene Einschränkungen bei der Abfrage der Konnektoren gemacht werden
- **Löschung synchronisieren**
wird dieser Parameter ausgewählt, so werdenm wenn etwas auf dem Quellkonnektor gelöscht wird, die selben Daten auch am Zielkonnektor gelöscht.
- **Konverter nach JS ausführen?**
xxx
- **Synchronisieren**
xxx
- **Initialisiere Konnektoren**
xxx

Feld Verknüpfungen

- **Quellname**
xxx
- **convert to**
xxx

- **JS-Funktion**

xxx

- **Zielname**

xxx

Weitere Parametrierungsmöglichkeiten:

- Primärschlüssel
- Feld nur bei Neuanlage schreiben
- Primärschlüssel fürs Zurückschreiben