


# Connectoren

Ein **Connector** dient im Normalfall zum Abgleich bzw. Synchronisation zweier "Seiten" (Quell- bzw. Zielconnector). Z.B. um die Gruppen aus dem Ta-Modul (Zeitwirtschaft) mit den Gruppen aus dem Po-Modul zu synchronisieren. Praktisch finden Connectoren Anwendung, wenn man die Organisationsstammdaten (Personen und Organisationseinheiten) aus dem Zeitwirtschaftssystem importieren möchte.



| Name           | Quell Connector  | Ziel Connector   |
|----------------|------------------|------------------|
| asdf           | af               | asfd             |
| Ta - Pro Group | TaConnectorGroup | PoConnectorGroup |

- **Name** Name des Connectors
- **Quell Connector** Quelle (oder linke Seite) des Connectors
- **Ziel Connector** Ziel (oder rechte Seite) des Connectors

## Anlegen eines neuen Connectors

Um einen neuen Connector anzulegen klicken sie auf die Schaltfläche **Neuer Connector**. Es erscheint folgende Ansicht:



The screenshot shows the 'Neuer Connector' form with the following fields and options:

- Name**: Text input field.
- Richtung**: Dropdown menu with 'Synchronisiere Quelle -> Ziel' selected.
- Quell Connector**: Text input field.
- Ziel Connector**: Text input field.
- Feld Verknüpfungen**: A table for defining field mappings.

| Neuer Quellname      | Neuer Zielname       | Neue JS-Funktion     | Neuer Primärschlüssel    | Zurücksetzen             |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quellname            | Zielname             | JS-Funktion          | Primärschlüssel          | Löschen                  |

Es sind keine Feld Verknüpfungen zugeordnet.

- **Name**  
Name des neuen Connectors
- **Richtung**  
Richtung der Synchronisation: Quelle nach Ziel synchronisieren, Ziel nach Quelle synchronisieren, beide Seiten synchronisieren
- **Quell Connector**  
(technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Connectors
- **Ziel Connector**  
(technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Connectors
- **Primärschlüssel**

Definiert wie der Quellconnector mit dem Zielconnector verbunden wird (die Namen des Quell- und Zielconnectors sind vordefiniert)

Im Reiter **Feld Verknüpfungen** sind Paare von Feldnamen einzugeben. Z.B das Feld Name (name) aus dem Ta-Modul soll mit dem Feld Kurzbezeichnung (shortName) aus dem Po-Modul synchronisiert werden.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren Sie bitte die Workflow EDV GmbH.