

# FAQ: Rolleninhaber festlegen

## Allgemeines

Um einer Person oder einer Gruppe eine Rolle (Vorgesetzter, Personal) hinzuzufügen, bitte im Menübaum unter **Administration** den Punkt **Rollen** auswählen.

Dadurch gelangen Sie zu einer Übersicht der verfügbaren Rollen.



Die gewünschte Rolle durch Anklicken auswählen. In der folgenden Ansicht ist es nun möglich neue Rolleninhaber (Personen, Gruppen) durch einen Klick auf **Neuer Rolleninhaber** hinzuzufügen bzw. **bestehende Rolleninhaber zu löschen / zu editieren**.

- [Rolleninhaber hinzufügen](#)<sup>1</sup>
- [Rolleninhaber löschen / editieren](#)<sup>2</sup>

## Rolleninhaber hinzufügen

Name  \* Gültig von 14.03.2013

Beschreibung  Gültig bis 01.01.3000

Workflow-Id  \* Vor lokalem Administrator verbergen  ?

Rolleninhaber

**Neuer Rolleninhaber**

[Erweiterte Suche ein/ausblenden](#)

Kompetenzziel  Rolleninhaber

Es öffnet sich die folgende Eingabemaske.

Neuer Rolleninhaber				
Kompetenzziel	Rolleninhaber	Gültig von	Gültig bis	Reihung
---	Person			

Die Parameter erklären sich wie folgt:

### Schritt 1: Kompetenzziel auswählen

- **Person** - bedeutet, dass der gewählte Rolleninhaber (Schritt 2) die gewählte Rolle (Vorgesetzter) für die gewählte Person ausübt.
- **Gruppe** - bedeutet, dass der gewählte Rolleninhaber (Schritt 2) die gewählte Rolle (Vorgesetzter) für die gewählte Gruppe ausübt.
- **Mandant** - bedeutet, dass der gewählte Rolleninhaber (Schritt 2) die gewählte Rolle (Vorgesetzter) für den gesamten Mandanten (die gesamte Firma) ausübt.

### Schritt 2: Rolleninhaber auswählen

- **Person** - bedeutet, dass die gewählte Person, die Rolle (Vorgesetzter) für das gewählte Kompetenzziel (Person, Gruppe oder Mandant) ausübt.
- **Gruppe** - bedeutet, dass die gewählte Gruppe (und somit ALLE Personen die dieser Gruppe angehören), die gewählte Rolle (Vorgesetzter) für das gewählte Kompetenzziel (Person, Gruppe, Mandant) ausübt.

### Schritt 3: Optionale Parameter festlegen

- **Gültig von** - definiert, AB welchem Zeitpunkt die gewählte Rollenbelegung gültig ist.
- **Gültig bis** - definiert, BIS zu welchem Zeitpunkt die gewählte Rollenbelegung gültig ist.
- **Reihung** - definiert, ob der gewählte Rolleninhaber die Rolle Hauptverantwortlich (=1), als Stellvertreter (=2), als Stellvertreter des Stellvertreters (=3), usw. ausübt. Es kann mehreren Personen die selbe Reihung zugewiesen werden!

Werden die Parameter in Schritt 3 nicht angegeben, werden sie mit den Standardwerten belegt:

- Gültig von - aktuelles Datum
- Gültig bis - unbegrenzt (01.01.3000)
- Reihung - 1 (hauptverantwortlich)

Ein Klick auf **Speichern** übernimmt die gewählten Einstellungen.

### Beispiel 1

Neuer Rolleninhaber				
Kompetenzziel	Rolleninhaber	Gültig von	Gültig bis	Reihung
Gruppe	PP-SUP (Support)	Person	Rauhbein, Rudi	

Eine Person soll als Vorgesetzter für eine Gruppe hinzugefügt werden. Die Zuweisung soll ab sofort bis unbegrenzt gültig sein und die Person soll diese Rolle hauptverantwortlich (=1) ausüben.

- Kompetenzziel: Gruppe, Gruppe auswählen
- Rolleninhaber: Person, Person auswählen

Speichern.

## Beispiel 2

Neuer Rolleninhaber						
Kompetenzziel		Rolleninhaber		Gültig von	Gültig bis	Reihung
Mandant	PersonalWolke Prof	Gruppe	PP-Management (Alle Mani			

In diesem Beispiel wird der Gruppe **PP-Management** (Rolleninhaber) eine Rolle für den **gesamten Mandanten** (die Firma Personalwolke Prof) zugewiesen. Diese Zuweisung macht vor allem für die Rolle Personal Sinn, da auf diese Art und Weise zum Beispiel der Gruppe Personalabteilung die Rolle Personal zugewiesen werden kann.


## Beispiel 3

Neuer Rolleninhaber						
Kompetenzziel		Rolleninhaber		Gültig von	Gültig bis	Reihung
Gruppe	PP-SUPW (Support Wien)	Person	Huber, Peter	01.04.2014	31.05.2014	2

In diesem Beispiel wird die Person Huber, Peter (Rolleninhaber) der Gruppe PP-SUPW als Vorgesetzter in der Zeit von 01.04.2014 bis 31.05.2014 als Stellvertreter (Reihung 2) zugewiesen,

## Rolleninhaber löschen / editieren

Rolleninhaber					
Neuer Rolleninhaber					
Erweiterte Suche ein/ausblenden					
Einträge 1 - 1 von 1   1   5					
Kompetenzziel	Rolleninhaber		Gültig von	Gültig bis	Reihung
PersonalWolke Prof	Name				
	Rauhbein Rudi		10.06.2013	01.01.3000	1
	PP-GF		20.02.2014	01.01.3000	1
	PP-Management		21.02.2014	01.01.3000	1

Nach der Auswahl der Rolle, kann in der Übersicht der Rolleninhaber die Rollenzuweisung bearbeitet 

gelöscht 

werden. Kompetenzziel beschreibt, für welche Person, Gruppe, Mandant der Rolleninhaber verantwortlich ist. Zusätzlich sind hier auch noch Informationen zur gewählten Gültigkeitsdauer und der Reihung ersichtlich.

## Zusätzliche Informationen

Beispiel 3 stellt den wahrscheinlich häufigsten Anwendungsfall dar (eine Person soll einer Gruppe als Rolleninhaber zugewiesen werden). Wichtig zu wissen ist auch, dass die Zuweisung einer Person stärker ist als die Zuweisung einer Gruppe die wiederum stärker ist als die Zuweisung eines Mandanten.

Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter [Rollen](#)<sup>3</sup>.

1. /daisy/personalwolke-default/Time-Base/Administration/po\_showRoles.act.html