


Connectoren

Ein **Connector** dient im Normalfall zum Abgleich bzw. Synchronisation zweier "Seiten" (Quell- bzw. Zielconnector). Z.B. um die Gruppen aus dem Ta-Modul (Zeitwirtschaft) mit den Gruppen aus dem Po-Modul zu synchronisieren. Praktisch finden Connectoren Anwendung, wenn man die Organisationsstammdaten (Personen und Organisationseinheiten) aus dem Zeitwirtschaftssystem importieren möchte.



The screenshot shows a web interface titled "Connectors". At the top right, there are icons for print, refresh, and close. Below the title bar, there is a header "Neuer Connector" with a plus icon on the left and "2 Einträge" on the right. The main content is a table with three columns: "Name", "Quell Connector", and "Ziel Connector".

Name	Quell Connector	Ziel Connector
asdf	af	asdf
Ta - Pro Group	TaConnectorGroup	PoConnectorGroup

- **Name** Name des Connectors
- **Quell Connector** Quelle (oder linke Seite) des Connectors
- **Ziel Connector** Ziel (oder rechte Seite) des Connectors

Anlegen eines neuen Connectors

Um einen neuen Connector anzulegen klicken sie auf die Schaltfläche **Neuer Connector**. Es erscheint folgende Ansicht:



The screenshot shows the "Neuer Connector" form. At the top, there are action buttons: "Speichern", "Speichern & Schließen", "Synchronisieren", "Zurück", and "Löschen". The form fields are:

- Name**: Text input field with a red asterisk.
- Richtung**: Dropdown menu with "Synchronisiere Quelle -> Ziel" selected and a red asterisk.
- Quell Connector**: Text input field with a red asterisk.
- Ziel Connector**: Text input field with a red asterisk.

Below the form is a section titled "Feld Verknüpfungen" containing a table:

Neuer Quellname	Neuer Zielname	Neue JS-Funktion	Neuer Primärschlüssel	Zurücksetzen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quellname	Zielname	JS-Funktion	Primärschlüssel	Löschen

Below the table, it says "Es sind keine Feld Verknüpfungen zugeordnet."

- **Name**
Name des neuen Connectors
- **Richtung**
Richtung der Synchronisation: Quelle nach Ziel synchronisieren, Ziel nach Quelle synchronisieren, beide Seiten synchronisieren
- **Quell Connector**
(technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Connectors
- **Ziel Connector**
(technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Connectors
- **Primärschlüssel**

Definiert wie der Quellconnector mit dem Zielconnector verbunden wird (die Namen des Quell- und Zielconnectors sind vordefiniert)

Im Reiter **Feld Verknüpfungen** sind Paare von Feldnamen einzugeben. Z.B das Feld Name (name) aus dem Ta-Modul soll mit dem Feld Kurzbezeichnung (shortName) aus dem Po-Modul synchronisiert werden.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren Sie bitte die Workflow EDV GmbH.