

# Verknüpfte Konnektoren

**Verknüpfte Konnektoren** stellen eine Verknüpfung zwischen Konnektoren dar, und ermöglichen so die Definition des Datenflusses.

Der verknüpfte Konnektor verbindet zwei Konnektor-Definitionen, indem sie hier als Ziel (Empfänger)- oder Quellkonnektoren (Sender) angegeben werden.

## Beispiel eines Verknüpften Konnektors

The screenshot shows the 'Connectoren' configuration window. At the top, there are buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Synchronisieren', 'Initialisiere Connectoren', 'Zurück', and 'Löschen'. Below these are input fields for 'Name' (Gruppenconnector), 'Quellconnector' (TaGroupConnector), 'Ziel Connector' (defaultPoGroupConnector), 'Quelle Einschränkung/SQL', and 'Ziel Einschränkung/SQL'. There are also checkboxes for 'Löschung Synchronisieren?' (checked) and 'Konverter nach JS ausführen?' (unchecked). Below the input fields is a tab labeled 'Feld Verknüpfungen'. This tab contains a table with four columns: 'Quellname', 'convert to', 'JS-Funktion', and 'Zielname'. The table has four rows of data. At the bottom of the table are buttons 'Zeile hinzufügen' and 'Zeilen löschen'.

| Quellname    | convert to          | JS-Funktion            | Zielname       |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------|
| shortName    | keine Konvertierung | JS-Funktion bearbeiten | shortName      |
| name         | keine Konvertierung | JS-Funktion bearbeiten | name           |
| abzumod2     | keine Konvertierung | 'Workflex'             | \$client       |
| abcolorforeb | keine Konvertierung | 'Organigramm'          | \$orgStructure |

- **Name**  
Name des Konnektors
- **Quellkonnektor**  
(technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Konnektors
- **Zielkonnektor**  
(technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Konnektors
- **Quelle Einschränkung / SQL**  
mit diesem Parameter können verschiedene Einschränkungen bei der Abfrage der Konnektoren gemacht werden
- **Ziel Einschränkung / SQL**  
xxx
- **Löschung synchronisieren**  
wird dieser Parameter ausgewählt, so werden wenn etwas auf dem Quellkonnektor gelöscht wird, dieselben Daten auch am Zielkonnektor gelöscht.
- **Edit**  
Dieser Parameter bezieht sich auf den Ziel-Konnektor
- **Konverter nach JS ausführen?**  
xxx
- **Synchronisieren**  
Durch Anklicken der Schaltfläche wird die Synchronisation der Daten durchgeführt.
- **Initialisiere Konnektoren**

xxx

## Feld Verknüpfungen

- **Quellname**

Durch Anklicken der Pfeile erscheint eine Dropdown-Liste mit der Auswahl der Quellnamen; z.B. shortname, name, abnam, absoll1-x, abuhr 1-x, abinfo etc.

- **convert to**

xxx

Mögliche Auswahl:

- keine Konvertierung
- Datum > Zeichenfolge
- Zahl > Zeichenfolge
- Zeichenfolge > Datum
- Zeichenfolge > Gleitkommazahl
- Zeichenfolge > ganze Zahl

- **JS-Funktion**

xxx

- **Zielname**

Durch Anklicken der Pfeile erscheint eine Dropdown-Liste mit der Auswahl der Zielnamen; z.B. shortname, name, description, \$client, \$orgStructure, \$parentGroup, \$parentGroupRanking, UID

## Weitere Parametrierungsmöglichkeiten:

- Primärschlüssel
- Feld nur bei Neuanlage schreiben
- Primärschlüssel fürs Zurückschreiben