

# Aussortiert

Dieses Dokument wurde aussortiert.

## Neue Person

### Allgemeines

Mit einem Klick auf "Neue Person" wird der Prozess zum Anlegen eines neuen Mitarbeiters gestartet.




Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

Die mit einem orangen Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden während die nicht markierten Felder optional sind.

Nach Eingabe von **Vorname** und **Nachname** muss unter **Mandant** die eigene Firma und danach noch eine **Gruppe** welcher die Person angehören soll ausgewählt werden.

#### WARNUNG

Hinweis: Prinzipiell sollten VOR der Anlage von Personen die benötigten hierarchischen [Gruppen](#)<sup>1</sup> (Abteilungen) angelegt werden, da ein neuer Mitarbeiter direkt zugeordnet werden muss!



#### WARNUNG

Wichtig: **Nach dem Speichern** der Person **MUSS** diese unter dem neu erscheinenden Reiter Gruppen (vor dem Speichern nicht sichtbar) noch zumindest der **losen Gruppe "xxx-ALLE"** **hinzugefügt** werden. **Ansonsten** steht dem Benutzer **kein Menübaum** nach dem Login zur Verfügung!

Nach der Auswahl des Mandanten werden die Felder **Benutzername** und **Personalnr** automatisch mit unveränderlichen mandantenspezifischen Präfixen ausgefüllt (in diesem Beispiel "pb" und "0001"). Bis auf diese beiden Präfixe sind **Benutzername** und **Personalnr** frei wählbar - müssen aber innerhalb des Unternehmens eindeutig sein.

Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Mandant	PersonalWolke Base *
	PB-SERV (Services) *
Benutzername	pb *
Personalnr	0001 *

**ZEF Stammsatznr** wird automatisch vom System befüllt und ist **nicht veränderbar**.

**E-Mail-Benachrichtigung** regelt, ob der Benutzer ein E-Mail bekommen soll, wenn bei ihm neue Anträge zur Genehmigung / Sichtung vorliegen

**E-Mail-Benachrichtigung als Stellvertreter** analog dem Punkt E-Mail-Benachrichtigung, nur aus der Sicht des Stellvertreters

**Stellvertreter darf genehmigen** Aktiviert / Deaktiviert die Stellvertreterregelung d.h. der Stellvertreter ist berechtigt / nicht berechtigt Anträge zu genehmigen

**E-Mail** die E-Mail Adresse des Benutzers an die die Benachrichtigungen zugestellt werden

**Die übrigen Felder** sind wie bereits erwähnt optional und selbsterklärend

Wenn alle Felder ausgefüllt wurden, kann die Person durch einen Klick auf **Speichern** angelegt werden. Das erfolgreiche Speichern wird mit einer entsprechenden Meldung (Person 'Mustermann Max' wurde erfolgreich gespeichert!) bestätigt. Erst **jetzt** kann durch einen Klick auf den Button **Passwort zurücksetzen** das Kennwort für den Benutzer auf das Standardkennwort (=Benutzername) zurückgesetzt werden. Beim ersten Login des Benutzers muss dieses geändert werden.

## Password-Management

**Nach dem Speichern** einer Person kann mittels **Passwort zurücksetzen** das Passwort des Benutzers auf das Standardpasswort zurückgesetzt werden.

WARNUNG

Hinweis: Das **Standardpasswort** entspricht dem **Benutzernamen inkl. Präfix** (Groß-/ Kleinschreibung relevant!) und muss nach dem ersten Login geändert werden!

**Password-Management**

Passwort vergeben

Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe 26.04.2013 10:33

Mit Passwort löschen kann das Passwort des des Mitarbeiters gelöscht werden - ein Login ist danach so lange nicht möglich, bis mittels Passwort zurücksetzen wieder ein Passwort vergeben wurde.

## Personenverwaltung

Nach dem erfolgreichen Speichern erscheinen die Zusatzreiter **Gruppen, Rollen, Aktionsberechtigungen, Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber und Module**.

## Reiter: Gruppen

Unter **Gruppen** kann die Zuordnung zu einer hierarchischen Gruppe geändert (Organigramm) und die Zuordnung zu einer Losen Gruppe hinzugefügt werden.

### Hierarchische Gruppen

Hier sieht man, dass der ausgewählte Benutzer aktuell im *Organigramm PB* der Gruppe *PB-ENTW (Entwicklung)* zugeordnet ist. Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann ein Zeitraum festgelegt werden, in dem die Person einer bestimmten Gruppe zugeordnet ist. Unter **Neue Gruppe** kann eine andere Gruppe ausgewählt und eine Zeitspanne für die Gültigkeit der Gruppenzugehörigkeit ausgewählt werden. Der Haken bei **mit Vergangenheit** bestimmt ob in der Liste der Gruppenzugehörigkeiten auch bereits abgelaufene (vergangene) Gruppenzugehörigkeiten angezeigt werden sollen.

Als Beispiel: Hr. Müller arbeitet bis 02.05.2013 in der Gruppe PB-ENTW und soll ab 03.05.2013 der Gruppe PB-VERTR angehören. Um dies automatisch zu realisieren kann bereits jetzt das Gültig bis Datum auf 02.05.2013 geändert und unter neue Gruppe die Gruppe PB-VERTR mit Gültig von 03.05.2013 gespeichert werden. Dadurch erfolgt der Gruppenwechsel automatisch zum angegebenen Stichtag.

#### WARNUNG

Hinweis: Eine Person kann zu einem Zeitpunkt immer nur Mitglied in genau EINER hierarchischen Gruppe sein!

### Lose Gruppen

Unter **Lose Gruppen** kann die Zugehörigkeit zu mehreren nicht hierarchisch aufgebauten Gruppen festgelegt werden. Die Anzahl der losen Gruppen denen der Mitarbeiter zugeordnet sein kann ist unbegrenzt.

#### WARNUNG

Hinweis: Der Benutzer muss auf jeden Fall der losen Gruppe xx-ALLE zugeordnet werden - ansonsten steht nach dem Login kein Menübaum zur Verfügung!

*(In diesem Screenshot sind die 3 Standard Losen-Gruppen zu sehen. Der neue Benutzer muss ZUMINDEST der Gruppe xx-ALLE (PB-ALLE) zugeordnet werden)*

#### WARNUNG

Um dem Benutzer **zusätzliche Rechte** zu gewähren muss er auch noch den Gruppen **PB-Management** und / oder **PB-Admin** hinzugefügt werden!

**Je nach gewählten Gruppen werden im Menübaum zusätzliche Punkte angezeigt:**

PB-ALLE	PB-ALLE + PB-Management	PB-ALLE + PB-Admin
Standard-Gruppe - dieser Gruppe <b>MUSS</b> jeder Benutzer zugewiesen werden!	Management-Gruppe - Benutzer, die dieser Gruppe hinzugefügt werden, erhalten zusätzliche Menüpunkte für die Auswertung von Mitarbeitern des Unternehmens - <a href="#">Konten Auswertung</a> <sup>2</sup> , <a href="#">Kalenderübersicht</a> <sup>3</sup> , <a href="#">Jahreskalender</a> <sup>4</sup> und <a href="#">Statistik</a> <sup>5</sup> .	Administratoren-Gruppe - Benutzer, die dieser Gruppe hinzugefügt werden, erhalten zusätzliche Menüpunkte für die Verwaltung des <a href="#">Organigramms</a> <sup>6</sup> , der <a href="#">Personen</a> <sup>7</sup> , <a href="#">Gruppen</a> <sup>8</sup> und <a href="#">Rollen</a> <sup>9</sup> sowie die Möglichkeit <a href="#">Benutzer umschalten</a> <sup>10</sup> um den Webdesk aus der Sicht

des gewählten Benutzers zu betrachten.

Natürlich ist es auch möglich, einen Benutzer in alle losen Gruppen hinzuzufügen und somit dem Benutzer die Administrations- UND Management Menüpunkte freizuschalten oder es wird ein einfacher Standardbenutzer erzeugt der nur der losen Gruppe PB-ALLE hinzugefügt wird.

WARNUNG

Einen Spezialfall stellt der Menüpunkt Zeitwirtschaft --> Korrektur-Client dar. Nur Personen, welche die Rolle Personal zugewiesen haben, können (unabhängig von den losen Gruppen denen sie hinzugefügt sind) über diesen Korrektur-Client Buchungen verändern.

Wir wählen die Gruppe **PB-ALLE** aus und klicken auf **Speichern**. Dadurch wird der Mitarbeiter der losen Gruppe **PB-ALLE** zugeordnet.

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei der Neuanlage einer Person bezüglich den Gruppen die folgenden beiden Dinge beachtet werden müssen:


- Person wurde genau einer hierarchischen Gruppe zugeordnet
- Person wurde der losen Gruppe PB-ALLE zugeordnet
- Person bekommt optional weitere Rechte durch hinzufügen zu den losen Gruppen PB-Management und / oder PB-Admin

Die Rollenvergabe für Vorgesetzte und Personal wird im nächsten Abschnitt erklärt.

## Reiter: Rollen

Unter **Rollen** findet sich eine Übersicht der dieser Person zugeordneten Rollen im Unternehmen. Im folgenden Screenshot ist ersichtlich, dass der Person noch keine Rolle zugeordnet wurde.

Soll dem Mitarbeiter jetzt noch eine weitere Rolle (Vorgesetzter, Personal) zugeordnet werden, geschieht dies mittels Klick auf die Schaltfläche **Rollenzuordnung**.

- **Neue Rollenzuordnung** Auswahl der Rolle  (Vorgesetzter, Personal) die dem Mitarbeiter zugewiesen werden soll.
- **Kompetenzziel** bezeichnet jene Person / Gruppe für die der Mitarbeiter verantwortlich sein soll.
- **Gültig von / Gültig bis** beschreibt den Zeitraum, in welchem dem Mitarbeiter die ausgewählte Rolle zugewiesen ist.
- **Reihung** bestimmt den Stellvertreter (Reihung 1 = Vorgesetzter, 2 = Stellvertreter, 3,4 = sind mehrere Personen als Stellvertreter definiert, so wird vom System bestimmt, wer einen Antrag zur Bearbeitung bekommt).

Bsp.: Neue Rollenzuordnung "Personal", Kompetenzziel: Mandant, "Personalwolke Base" - das bedeutet, dass die Person die Rolle Personal für das gesamte Unternehmen ausübt d.h. alle Anträge die einer Genehmigung / Sichtung durch die Rolle Personal bedürfen landen bei dieser Person.

**TODOOOOOOO**

Einstellungen Gruppen **Rollen** Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module

mit Vergangenheit

**Rollenzuordnung**

Neue Rollenzuordnung	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung
Vorgesetzter	Gruppe ▾ PB-ENTW (Entwicklung)			1

Mit einem Klick auf **Speichern** wird festgelegt, dass der Mitarbeiter ab jetzt **Vorgesetzter der Gruppe PB-ENTW (Entwicklung)** ist.

**TODOOOOOOOO**

Einstellungen Gruppen **Rollen** Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module

mit Vergangenheit

**Rollenzuordnung**

Einträge 1 - 2 von 2 | 1 | 5

Name	Kompetenzziel	vererbt von	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten
Vorgesetzter	PB-ENTW (Entwicklung)		02.05.2013	01.01.3000	1	
\$Time-Base-User	PersonalWolke Base	PB-ALLE (Alle Mitarbeiter von Personalwolke Base)	26.03.2013	01.01.3000	1	

Die zugewiesenen Rollen können dem Benutzer mittels

Löschen

/

Bearbeiten

auch wieder entzogen / geändert werden.

## Reiter: Aktionsberechtigungen

Unter Aktionsberechtigungen findet sich eine Liste aller für den Benutzer ausführbaren Aktionen (abhängig von der ihm zugewiesenen Rolle und nicht veränderbar).

Einstellungen Gruppen Rollen **Aktionsberechtigungen** Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module

**Neue Aktionsberechtigung**

[Erweiterte Suche ein/ausblenden](#)

Einträge 1 - 32 von 32 | 1 | 40

Name	Negativ	Gültig von	Gültig bis	Einsichtserlaubnis	Kompetenzziel	Einsichts - berechtigung an untergeordnete Gruppen vererben	Zugeordnet von
TaShowPersonalDataBase	Nein	26.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User
ta_getCalendar	Nein	27.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User
po_welcome	Nein	06.03.2013	01.01.3000				
po_showVersion	Nein	06.03.2013	01.01.3000				
po_showDataSourceDefinitions	Nein	06.03.2013	01.01.3000				
po_showHelpMessage	Nein	06.03.2013	01.01.3000				
ptm_chooseActivityDialog	Nein	06.03.2013	01.01.3000				
ptm_chooseCustomerDialog	Nein	06.03.2013	01.01.3000				
ta_doBooking	Nein	26.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User

## Reiter: Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

In diesem Reiter findet man eine Übersicht der Personen die für den Benutzer "zuständig" sind wie beispielsweise in Personalfragen "Gschaftig Gunter" und die Vorgesetzte "Honig Helga".

Rolle	Inhaber	Reihung	Gültig von	Gültig bis
Personal	Gschaftig Gunter (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000
Vorgesetzter	Honig Helga (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000

## Reiter: Module

Um die Zeiterfassung für den Benutzer zu aktivieren muss in dieser Ansicht der Haken bei **Zeiterfassung aktivieren** gesetzt werden. Im Anschluss daran muss ein **Wochenprogramm** ausgewählt werden:

WARNUNG

**Time-Free:** 3 vorgegebene Wochenprogramme

**Time-Base & Time-Professional:** Verfügbare Wochenprogramme auf Grund der Angaben im Fragebogen

Zeiterfassung

Zeiterfassung aktivieren

TA-Id

Begin der Zeiterfassung

Wochenprogramm  \* Teilzeit (%)  \*

Ab	Wochenprogramm	Löschen	1 - Glz/38,3/7:00-18:00	Ab	Teilzeit (%)	Löschen
Neues Program hinzufügen				Teilzeit hinzufügen		

Stammdaten

Ein Klick auf **Speichern** legt die getroffenen Einstellungen fest.

Im Anschluss daran, sollten unter **Stammdaten** im unteren Drittel des Fensters noch einige Einstellungen getroffen werden:

Stammdaten			
Allgemein: Austrittsdatum	<input type="text"/>	Saldoverrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo positiv	<input type="text" value="10,00"/>
Allgemein: Eintrittsdatum	<input type="text" value="01.05.2013"/>	Saldoverrechnung: Verhalten bei Minus-Saldo	<input type="text" value="Nein"/>
Anspruch Pflege	<input type="text" value="38,30"/>	Saldoverrechnung: Zeitpunkt	<input type="text" value="Monat"/>
Höchststarbeitszeit: tägliche 10h Kappung	<input type="text" value="---"/>	Urlaubsverrechnung: Aliquotierung des Eintrittsjahr	<input type="text" value="---"/>
Höchststarbeitszeit: wöchentliche 50h Kappung	<input type="text" value="---"/>	Urlaubsverrechnung: Anspruch (Jrl.) in Tagen	<input type="text" value=""/>
Mehrstundenbewertung: Arbeit ausser Rahmen?	<input type="text" value="---"/>	Urlaubsverrechnung: Fiktives Eintrittsdatum	<input type="text" value=""/>
Mehrstundenbewertung: Überstunden Berechtigung Anfang	<input type="text" value=""/>	Urlaubsverrechnung: Staffel 1 - Nach X Dienstjahren	<input type="text" value=""/>
Mehrstundenbewertung: Überstunden Berechtigung Ende	<input type="text" value=""/>	Urlaubsverrechnung: Staffel 1 - Urlaubsanspruch	<input type="text" value=""/>
Mehrstundenbewertung: Überstunden fakt. auf Saldo Anfang	<input type="text" value=""/>	Urlaubsverrechnung: Staffel 2 - Nach X Dienstjahren	<input type="text" value=""/>
Mehrstundenbewertung: Überstunden fakt. auf Saldo Ende	<input type="text" value=""/>	Urlaubsverrechnung: Staffel 2 - Urlaubsanspruch	<input type="text" value="0"/>
Negativ-Zeiterfasser: Auto-Generierung Istzeit	<input type="text" value="Nur bei Fehlt unentschuldigt"/>	Urlaubsverrechnung: Staffel 3 - Nach X Dienstjahren	<input type="text" value=""/>
Pauschalisten: Mtl. Überstundenpauschale in Stunden	<input type="text" value="0,00"/>	Urlaubsverrechnung: Staffel 3 - Urlaubsanspruch	<input type="text" value="0"/>
Pauschalisten: Verrechnung	<input type="text" value="---"/>	Urlaubsverrechnung: Stichtag Hinzuzählung	<input type="text" value="02.01.2012"/>
Saldoverrechnung: Abrechnungsart	<input type="text" value="Saldokappung"/>	Urlaubsverrechnung: Urlaubsverfall/verjährung	<input type="text" value="---"/>
Saldoverrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo negativ	<input type="text" value="0,00"/>		

Details zu den Einstellungen finden Sie in dem folgenden PDF: [</link/zu/pdf/>](#)

1. /daisy/webdesk-manual-admin/5884-dsy.html
2. /daisy/webdesk-manual-admin/6024-dsy.html
3. /daisy/webdesk-manual-admin/6025-dsy.html
4. /daisy/webdesk-manual-admin/6026-dsy.html
5. /daisy/webdesk-manual-admin/6027-dsy.html
6. /daisy/webdesk-manual-admin/5881-dsy.html
7. /daisy/webdesk-manual-admin/5885-dsy.html
8. /daisy/webdesk-manual-admin/5884-dsy.html
9. /daisy/webdesk-manual-admin/5886-dsy.html
10. /daisy/webdesk-manual-admin/5887-dsy.html