

Aktion Umbuchungsprozesse

Mit der Aktion "Umbuchungsprozesse" (ta_editRebookings) können aktuelle Umbuchungsprozesse angezeigt werden. Diese Aktion läßt sich beliebig konfigurieren, so kann beispielsweise eine Liste der Umbuchungsprozesse für bestimmte Rollen angelegt werden:

- Liste der Umbuchungsprozesse für die Rolle Vorgesetzter
- Liste der Umbuchungsprozesse für Rolle Personal.

Name	Überschrift	Beschreibung
UmbuchungVG	UmbuchungVG	Liste der Umbuchungen für die Rolle Vorgesetzter
UmbuchungPers	UmbuchungPers	Liste der Umbuchungen für die Rolle Personal

Um die Konfigurationen einzusehen klickt man bei der entsprechenden Aktion auf den **Reiter Konfigurationen**, wählt dann die gewünschte Konfiguration aus.

Anschließend auf **Konfigurationsdetails bearbeiten** klicken.

Beispiel Konfiguration einer Liste für den Vorgesetzten

Die Konfigurationen können individuell und bedarfsgerecht angepaßt werden.

Diese Konfiguration zeigt eine Liste der Umbuchungsprozesse für die **Rolle des Vorgesetzten**. Die **Aktionsberechtigung** wird im Reiter Berechtigungen festgelegt:

- Typ: Rollenberechtigung
- Rolle: Vorgesetzter
- Einsichtserlaubnis: Rollenkompetenz

Typ	Ausführender	Berechtig. an Untergruppen vererben?	Einsichtserlaubnis	Details Einsichtserlaubnis	Einsicht auf Untergruppen?	Gültig v
Rollenberechtigung	Vorgesetzter		Rollenkompetenz		Nein	05.04.21

Aktion ta_editRebookings > Konfigurationen > Konfigurationsdetails bearbeiten:

Konfiguration 'UmbuchungVG'

Speichern Speichern & Schließen

Prozess [Auswahl] +

Eingabetyp Industrieminuten +

Vorgabewert Mindestwert +

Typ	Konto/Feld	Überschrift	Anzeigetyp	
Personenfelder Zeitw.	employeeid	PersNr	Industrieminuten	[Pfeil nach oben] [Pfeil nach unten] Spalte entfernen
Konto	Saldokonto , vksaldo	Saldo	Industrieminuten	[Pfeil nach oben] [Pfeil nach unten] Spalte entfernen

Spalte hinzufügen

- **Prozess:** Auswahl der Prozessdefinition (Umbuchung\$Umbuchung)
- **Eingabetyp:** Industrie- oder Normalminuten
- **Vorgabewert:** Mindestwert, Wert aus Antrag, Maximalwert
 - Mindestwert und Maximalwert werden in der entsprechenden Prozessdefinition festgelegt
- **Typ:** bestimmt, welcher Wert in der Spalte angezeigt wird: Personenfelder aus Zeitwirtschaft oder Konto (Kontenwerte)
- **Konto/Feld:** Selektion der Felder aus der Zeitwirtschaft oder der gewünschten Kontenwerte
- **Überschrift:** Überschrift, die in der Ausgabemaske erscheinen soll
- **Anzeigetyp:** Industrie- oder Normalminuten
- **Hinauf/Hinunter:** mit den Pfeiltasten hinauf/hinunter kann die Reihenfolge der angezeigten Parameter verändert werden.
- **Spalte entfernen:** durch anklicken und speichern wird die entsprechende Spalte entfernt
- **Spalte hinzufügen:** durch anklicken wird eine neue Spalte hinzugefügt
- **Speichern oder Speichern & Schließen**