


Konnektoren

Ein **Konnektor** dient im Normalfall zum Abgleich bzw. Synchronisation zweier "Seiten" (Quell- bzw. Zielconnector). Z.B. um die Gruppen aus dem Ta-Modul (Zeitwirtschaft) mit den Gruppen aus dem Po-Modul zu synchronisieren. Praktisch finden Connectoren Anwendung, wenn man die Organisationsstammdaten (Personen und Organisationseinheiten) aus dem Zeitwirtschaftssystem importieren möchte.

Der verknüpfte Konnektor verbindet die Konnektor-Definitionen, indem diese hier als Ziel- oder Quellkonnektoren angegeben werden können.



Name	Klassenname	Update erlaubt	Konfiguration des	kann schreiben
MmMenuDispositionConnector	st.workflow.webdesk.mm.connector.menuDispositionConnector.MmMenuDispositionConnectorImpl	✓		✓
PoGroupConnector	st.workflow.webdesk.po.connector.pogroupConnector.PoGroupConnectorImpl	✓		✓
PoPersonConnector	st.workflow.webdesk.po.connector.poperPersonConnector.PoPersonConnectorImpl	✓		✓
TaGroupConnector	st.workflow.webdesk.ta.connector.taGroupConnector.TaGroupConnector	✓		✓
TaPersonConnector	st.workflow.webdesk.ta.connector.taPersonConnector.TaPersonConnector	✓		✓
TmTravelConnector	st.workflow.webdesk.tm.connector.tctravelConnector.TmTravelConnector	✓		✓

- **Name**
Name des Connectors
- **Klassenname**
XXX
- **Update erlaubt**
Ziel (oder rechte Seite) des Connectors
- **Konfigurations des**
Handelt es sich bei dem Konnektor um eine Konfiguration, so wird hier der urspr. Konnektor angezeigt, von dem die Konfiguration abstammt
- **Kann schreiben**
XXX

Anlegen eines neuen Konnektors / Neue Konfiguration

Um einen neuen Konnektor anzulegen klicken sie auf die Schaltfläche **Neue Konfiguration** > Befüllung folgender Felder:



Konfiguration von Konnektoren

Vaterkonnektor:

Name:

po_editConnector.act_writeable

- **Vaterkonnektor**
Selektion des Konnektors, von welchem sich die neue Konfiguration ableiten soll. Zur Auswahl stehen
 - dbConnector
 - separatorFileConnector
 - templateFileConnector
 - summarizeConnector
- **Name**

Name des neuen Konnektors

- **po_editConnector.act_writeable**

Wird dieser Parameter aktiviert, so wird der neue Konnektor schreiben können

dbKonnektor

db Konnektoren dienen...

Konfiguration von Konnektoren

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor: dbConnector [v] Teste Verbindung

Name: GruppenImport *

po_editConnector.act_writeable

Datenbank Eigenschaften

Benutzer: ess * ?

Passwort: ... ?

URL: jdbc:mysql://192.168.1.24:3306/IdmWFInterface * ?

Teile des SQL Queries

Select Statement: [] ?

From Statement: from IdmOE * ?

Where Statement: [] ?

dbconnector_escapeCharacter ?

Einschränkungen

Haupttabelle (update/delete): IdmOE ?

In Haupttabelle darf geschrieben werden ?

Datenbank Eigenschaften

- **Benutzer**
Benutzername, der zum Einloggen verwendet werden soll
- **Passwort**
Passwort, welches zum Einloggen verwendet werden soll
- **URL**
Eingabe der URL der Datenbank, z.b.: jdbc:sqlserver://servername:port;databaseName=db_name;)

Teile des SQL Queries

- **Select Statement**
Der Select-teil des SQL Statements ist optional. Ist es leer, so wird 'select *' verwendet.
- **From Statement**
Der From-teil des SQL Statements. (z.b.: from table1 as t1 join table2 as t2 on t1.uid=t2.uid)
- **Where statement**
Der Where-teil des SQL Statements ist optional. Ist er leer so ist keine Einschränkung vorgesehen.
- **dbConnector_escapeCharacter**
xxx

Einschränkungen

- **Haupttabelle (update/delete)**
Die Haupttabelle, in die schlussendlich geschrieben wird. Diese Information wird nur dann verwendet, wenn der Konnektor das Ziel darstellt.
- **In Haupttabelle darf geschrieben werden**
Der Parameter definiert, ob es erlaubt ist in die Haupttabelle zu schreiben.

seperator File Konnektor

Ein Filekonnektor kann prinzipiell lesen und schreiben, kann aber auch so definiert werden, dass er nur liest oder nur schreibt.

Kann ein File Konnektor schreiben, so muss dies hier eingegeben werden, damit er auch in die Auswahlliste der möglichen Konnektoren aufscheint.

Verwendete Datei / Lesen

- **Wähle Datei**
xxx
- **Wähle Dateipfad am Server**
xxx
- **Dateiupload und extrahieren der Spalten**
Datei wird auf den Server geladen und analysiert. Dabei wird versucht die Spaltennamen aus der ersten Zeile auszulesen oder die Spaltennamen werden automatisch generiert.

Verwendete Datei / Schreiben

- **Wähle Datei am Server**
xx
- **Als Dokument speichern / Formatierungsmuster angeben**
Schreibt die Datei unter dem angegebenen Pfad am Server. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: \$d (=Tag), \$M (=Monat), \$y (=Jahr), \$h (=Stunde), \$m (=Minute) und \$s (=Sekunde)

Dateiaufbau

Dateiaufbau

- Ein Trennzeichen wird benutzt, um die Spalten zu kennzeichnen
- Spalten haben eine fixe Länge

Erste Zeile definiert Namen ?

Kommentarkennzeichner ?

Trennzeichen ?

Stringkennzeichner ?

- **Ein Trennzeichen wird benutzt, um die Spalten zu kennzeichnen**
xxx
- **Spalten haben eine fixe Länge**
xxx
- **Erste Zeile definiert Namen**
Wenn gewählt, sollte die erste Zeile der Datei die Namen der Spalten beinhalten.
- **Kommentarkennzeichner**
Definiert das Muster, das verwendet wird, um eine Zeile als Kommentar zu kennzeichnen.
- **Trennzeichen**
Das Trennzeichen wird vom Konnektor benutzt, um Spalten in der Datei zu kennzeichnen.
- **Stringkennzeichner**
Der Stringkennzeichner muss vor und nach der Zeichenfolge stehen und wird benutzt um diesen zu kennzeichnen. Dies kann durchaus nützlich sein, z.b. wenn ein Trennzeichen innerhalb der Zeichenfolge vorkommt.

Definition der Spalten

Definition der Spalten

Spaltenname	Offset	Länge	Bündigkeit	Auffüllen mit	Vorgabe	Prefix	Postfix
<input type="text" value="PERSNR"/>							<input type="text" value="▲▼"/> <input type="checkbox"/>
<input type="text" value="NAME"/>							<input type="text" value="▲▼"/> <input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Richtige OE"/>							<input type="text" value="▲▼"/> <input type="checkbox"/>
<input type="text" value="*Orga *falsch*"/>							<input type="text" value="▲▼"/> <input type="checkbox"/>

Zeige erstellte Dateien (nur Dateien bei denen der Konnektor als Ziel diente werden angezeigt.)

- **Spaltenname**
xx
- **Offset**
xx
- **Länge**
xx
- **Bündigkeit**
xx
- **Auffüllen mit**
xx
- **Vorgabe**

XX

- **Präfix**

XX

- **Postfix**

XX

- **Zeile hinzufügen / Ausgewählte Zeile entfernen**

Durch Selektion der Spalte und Anklicken der Schaltfläche werden neue Zeilen hinzugefügt bzw. entfernt. Speichern.

- **Zeige erstellte Dateien**

Es werden nur Dateien angezeigt, bei denen der Konnektor als Ziel diente.

template File Konnektor

Konfiguration von Konnektoren

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Waterkonnektor: templateFileConnector

Name: TestTemplate

Velocity Template

Velocitytemplate:

```
#foreach( $row in $rows)
  Vorname= $row.Vorname
  Nachname=$row.Nachname
#end
```

Alle Zeilenschaltungen (CRs + LFs) entfernen?

Velocity Template

- **Velocity Template**

XXX

- **Alle Zeilenschaltungen (CRs + LFs) entfernen?**

XXX

Speicherort von Output

Speicherort von Output

- Wähle Dateipfad am Server
- Als Dokument speichern / Formatierungsmuster angeben
- Als Dokument in DB und im Filesystem speichern.

test01\$d

- **Wähle Dateipfad am Server**
XXX
- **Als Dokument speichern / Formatierungsmuster angeben**
XXX
- **Als Dokument in DB und im Filesystem speichern**
XXX
- Speichert die Datei mit dem angegebenen Namen in die Datenbank. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: \$d (=Tag), \$M (=Monat), \$y (=Jahr), \$h (=Stunde), \$m (=Minute) und \$s (=Sekunde)

Spalten Definition

Spalten Definition

Spaltenname

Vorname

Nachname

Zeile hinzufügen

ausgewählte Zeile(n) entfernen

Zeige erstellte Dateien (nur Dateien bei denen der Konnektor als Ziel diente werden angezeigt.)

- **Spaltenname**
XXX
- **Zeile hinzufügen / ausgewählte Zeilen entfernen**
XX
- **Zeige erstellte Dateien**
Es werden nur dateien angezeigt, bei denen der Konnektor als Ziel diente

SummarizeKonnektor

Konfiguration von Konnektoren

Speichern **Speichern & Schließen** **Zurück** **Löschen**

Vaterkonnektor: summarizeConnector

Name: LohnartenExport *

po_editConnector.act_writeable:

Quellconnector: TmTravelConnector

Spalte für Personalnummer: *

Überschrift der Zielgruppe: *

Überschrift der Summe: *

- **Quellkonnektor**
Selektion des Quellkonnektors
- **Spalte für Personalnummer**
XX
- **Überschrift der Zielgruppe**
XX
- **Überschrift der Summe**
XX

Überschriften der Spalten

Überschriften der Spalten

Quellfeld	Javascript	Zielgruppe	Löschen
<input type="text" value="accomodations"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
<input type="button" value="Hinzufügen"/>			

- **Quellfeld**
XX
- **Javascript**
XX
- **Zielgruppe**
XX
- **Hinzufügen / Löschen**
Durch Anklicken der Schaltfläche können neue Überschriften hinzugefügt werden, bzw. unerwünschte Überschriften gelöscht werden.

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren Sie bitte die Workflow EDV GmbH.